

Aandachtspunten voor het installeren van Bridge-It 5.3

Leest u voordat u besluit Bridge-It 5.3 te installeren onderstaande punten goed door. Indien uw computer niet aan de genoemde punten voldoet zal uw ervaring met Bridge-It 5.3 tegenvallen of Bridge-It 5.3 zal niet werken.

Algemene overwegingen bij overstap van versie 4 naar versie 5

- Wij adviseren u over te stappen na de laatste zitting van een lopende competitieronde. U kunt deze ronde afsluiten (en promotie en degradatie doorvoeren) na de conversie.
- De competitiestand kan na conversie licht afwijken van die in versie 4 en handmatige wijzigingen op de competitiestand gaan verloren. Controleert u dit goed!
- Wij adviseren om voordat u gaat converteren competities en open zittingen van voorgaande seizoenen weg te gooien. Dit maakt de conversie sneller en sommige oudere zittingen kunnen niet geconverteerd worden, omdat deze in de loop der tijd beschadigd zijn geraakt.
- Om verder te kunnen werken met uw bestaande gegevens moet u in versie 5 een back-up inlezen die gemaakt is met minimaal versie 4.4.21 van Bridge-It. Om te zorgen dat zittingen die gemaakt zijn in eerdere versie van Bridge-It geconverteerd kunnen worden dient u deze te openen en sluiten in versie 4.4.21 of later.

Technische overwegingen

- Bridge-It 5 vereist meer rekenkracht van de computer. Wij adviseren een processor van minimaal 1,8GHZ en 4GB geheugen. Voldoet uw computer niet aan deze eisen dan raden wij gebruik van Bridge-It 5 af.
- Bridge-It 5 gebruikt meer ruimte op uw scherm. De minimale schermresolutie is 1376*768, dit is ook de minimaal vereiste resolutie voor Windows 10 op laptops.
- Bridge-It 5 vereist dat het .Net Framework 4.7.1. geïnstalleerd is. Hiervoor moet uw computer volledig up-to-date zijn: alle updates van Microsoft Update moeten zijn geïnstalleerd. Doet u dit dus eerst voordat u Bridge-It installeert. Lukt het bijwerken niet, dan kunt u Bridge-It 5 niet gebruiken.
 - Op bijgewerkte Windows 10 computers is dit aanwezig.
 - Op *bijgewerkte* Windows 7 en 8.1 computers is dit ook aanwezig. Windows Update wil echter nog wel eens uitvallen bij deze besturingssystemen!
 - Met Windows 8.0, Windows Vista en Windows XP kunt u Bridge-It 5 *niet* gebruiken.
- Bridge-It 5 gebruikt een nieuwe database. Indien u zelf routines heeft geschreven om gegevens uit de database te halen dan zullen deze niet meer werken.

Controleren van de installatie

Controleert u of het installeren van Bridge-It 5 gelukt is door:

- Het programma op te starten.

- Een back-up in te lezen. (Een Bridge-It 4 back-up moet geconverteerd worden naar het databaseformaat van versie 5, dit kan wat tijd kosten).
- De zittinguitslag op te roepen van uw laatst gespeelde zitting.
- Van deze zitting de gidsbriefjes, persoonlijke overzichten en de uitslag af te drukken.
- Een nieuwe zitting aan te maken. Leest u de online handleiding door hoe dat werkt, want een aantal zaken zijn gewijzigd en verbeterd! U bereikt de online handleiding door op de toets 'F1' te drukken.
- Van de nieuwe zitting de Bridgemates te starten, bij voorkeur met een aangesloten basisstation. Dit is een belangrijke stap: ook als Bridge-It 5 verder goed werkt kunt u hier problemen ondervinden.
- Op de Bridgemate een score in te voeren en te testen dat deze in het programma wordt verwerkt.

Aandachtspunten na de installatie

Houd u rekening met de volgende zaken:

- De back-ups van Bridge-It 5 zijn veel groter en kunnen vaak niet met e-mail worden verzonden. Bridge-It 5 geeft u echter de mogelijkheid een back-up direct na het aanmaken automatisch via WeTransfer te versturen.
- Bridge-It 4 kan geen back-ups van versie 5 inlezen. U kunt Bridge-It 4 nog wel naast versie 5 gebruiken om oude gegevens te bekijken of te bewerken.

32-bits of 64-bits versie installeren van Bridge-It 5.3:

- U installeert de 64-bits versie van Bridge-It wanneer u over een 64-bits Microsoft Windows beschikt EN Microsoft Office 2010 32-bits staat niet geïnstalleerd.
- U installeert de 32-bits versie van Bridge-It wanneer u over een 32-bits Microsoft Windows beschikt OF Microsoft Office 2010 32-bits staat wel geïnstalleerd op uw computer.
- Indien het NBB-Rekenprogramma ook op uw computer staat, dient u dezelfde bits versie te installeren als het NBB-Rekenprogramma.

Specifieke aandachtspunten voor Bridge-It 5.3:

- Backups van versie 5.3 kunt u niet in Bridge-It 5.2 of lager inlezen.
- Na update van versie 5.2 naar 5.3 dient u Bridge-It eenmalig opnieuw te activeren op de computer waarop u Bridge-It 5.3 heeft geïnstalleerd.
- Bridge-It 5.3 kan alleen automatisch via internet worden geactiveerd en gedeactiveerd. Het handmatig toevoegen een gedownload licentiebestand van uw Bridgemate klantpagina is niet meer mogelijk.